Tạo ổ cứng ảo, biến máy thật thành máy ảo với Disk2vhd

Đã bao giờ bạn mơ ước có một cách để chuyển máy thật của mình sang thành máy ảo để kiểm tra chưa? Hôm nay chúng ta sẽ xem xét Disk2VHD như là một giải pháp đơn giản để chuyển đổi máy thật Windows thành máy ảo.

Disk2VHD là công cụ chuyển đổi máy thật thành máy ảo của Microsoft, là một trong những công cụ Windows Sysinternals. Nó rất nhẹ, giao diện đơn giản và cách sử dụng cũng rất dễ dàng.

Disk2VHD chạy trên Windows Vista, Windows Server 2008 trở lên, hỗ trợ cả bản x64.

## Chạy Disk2VHD

Disk2VHD cho phép bạn tạo một ổ đĩa ảo (*Virtual Hard Drive* - VHD) của máy thật trong khi máy thật đang chạy, sử dụng kĩ thuật *'volume snapshot'*. Tiện ích này không yêu cầu cài đặt và bạn có thể chạy nó từ USB nếu muốn. Chỉ cần mở thư

mục Disk2vhd và chạy file thực thi.



Đồng ý với điều khoản đăng kí...

Disk2Vhd License Agreement
You can also use the /accepteula command-line switch to accept the EULA.
SYSINTERNALS SOFTWARE LICENSE TERMS
These license terms are an agreement between Sysinternals (a wholly owned subsidiary of Microsoft Corporation) and you. Please read them. They apply to the software you are downloading from Systinternals.com, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Sysinternals
· updates,
· supplements,
• Internet-based services, and
Print Decline Decline

Bây giờ chọn ổ đĩa thật mà bạn muốn chuyển sang một VHD, đặt cho nó một cái tên và định vị đường dẫn để tạo và lưu trữ nó. Bạn cần chọn một đường dẫn có dung lượng đủ lớn để lưu trữ VHD mà bạn vừa tạo. Trong ví dụ này chúng ta tạo VHD từ một máy IBM ThinkPad chạy Windows XP. Chú ý dung lượng yêu cầu dưới phần *Volumes to include* chỉ rõ là 6.48GB và ổ E:\ còn trống đến 8GB. Ngoài ra, nếu bạn tạo một VHD từ Windows XP hoặc Server 2003 và sẽ chạy nó trên Virtual PC, đánh dấu chọn vào ô **Fix up HAL for Virtual PC**. Sau khi mọi thứ hoàn tất, nhấn vào nút **Create**.

E:\XPGEEK-PC.v			FIX UD FIAL TOP VIPTUALPL.
Erita Sector and	hd		
olumes to includ	le:		
Drive Label	Size	Free	Space Required
C:\ [No La	bel] 15.85 GB	9.99 GB	6.48 GB

Bạn sẽ thấy thanh tiến trình trong khi VHD được tạo. Máy ảo XP từ một máy IBM Thinkpad G40 sử dụng để test trong trường hợp này sẽ mất khoảng một giờ để hoàn tất. Lượng thời gian để tạo VHD sẽ khác nhau cho từng hệ thống.

VHD File	name:	anticin idis.co	ш	Fix up HAL for Virtual PC
E:\XPGE	EK-PC.vhd			
Volumes	to include:			
Drive	Label	Size	Free	Space Required
✓ C:\	[No Label]	15.85 GB	9.99 GB	6.48 GB
Copying	volume C: or	n disk 0		12/24/2009 11:43:39 PM

## Cài đặt trên Windows Virtual PC

Ở đây chúng ta cùng xem xét cách chạy một VHD mới tạo trên Virtual PC trong Windows 7. Chúng ta cần tạo một máy mới trước tiên, vì vậy cần mở Windows Virtual PC từ Start Menu.



Trong thư mục Virtual Machine, nhấn vào Create Virtual Machine để khởi động tiến trình

Help								
rary 🔻	Share with 🔻	Burn	Create	virtual machine	»	BEE 🔹		0
Name		Machine status		This wizard helps you create a virtual machine.				Prin

Sau đó đặt cho nó một cái tên như hình dưới đây:

Name:	IBM Thinkpad
/ou can cho	ose a name that helps you identify the virtual machine. For example,
ou can use	the name of the virtual operating system.
ocation:	C:\Users\Windows7\AppData\Local\Microsoft\Windo Browse
	tion to store the virtual machine file
elect a loca	tion to store the virtual machine file.

Chọn dung lượng bộ nhớ cấp cho máy ảo và chọn thiết đặt mạng.

		3 1
Memory		
RAM:	1024	MB
Use comp	uter network co	onnections
You can use this checkbo	this option to c x to keep the vi	onnect the virtual machine to an external network. Clear tual machine disconnected from the network.
Marashaut	managing mem	<u>prv</u>
more about		

Trong bước tiếp theo của tiến trình, chúng ta cần chỉ đến đường dẫn của VHD và nhấn **Create**.

Add a virtual	hard disk	
Create a dyna	mically expanding virtual hard disk	
Name:	IBM Thinkpad	
Location:	C:\Users\Windows7\AppData\Local\Microsoft\Winc	Browse
Use an existin	g virtual hard disk	
Location:	C:\Users\Windows7\ISO\XPGEEK-PC.VHD	Browse
🔘 Create a virtua	al hard disk using advanced options	
Enable Undo	Disks g Undo Disks	

Máy ảo vừa tạo sẽ được thay thế trong thư mục Virtual Machines



Có một vài điểm cần phải lưu ý trong máy ảo XP này: bởi vì chúng ta chuyển nó từ một máy tính khác, chúng ta cần kích hoạt lại mã đăng kí XP

📕 Wind	dows Product Activation 🛛 🗙 🗙
1	Since Windows was first activated on this computer, the hardware on the computer has changed significantly. Due to these changes, Windows must be reactivated within 3 days. Do you want to reactivate Windows now?

Tiến trình "tìm thấy phần cứng mới" sẽ xuất hiện khi XP khởi động để cho biết nó phát hiện ra những phần cứng khác trên máy ảo. Chúng ta có thể bỏ qua những tiến trình này mà máy ảo vẫn hoạt động tốt.

54	Welcome to the Found New
	Hardware Wizard Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission). Read our privacy policy
	Can Windows connect to Windows Update to search for software? Yes, this time only Yes, now and every time I connect a device No, not this time
	Click Next to continue.

Sau đó chúng ta chạy Enable integration Features từ menu Tools trên Virtual PC



Một tiến trình sẽ xuất hiện trong máy ảo cho đến khi hoàn tất, sau đó khởi động lại máy ảo.



Sau khi khởi động xong, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó.



## Lưu ý khi sử dụng Disk2VHD

Một số phiên bản Windows cho phép gắn ổ cứng ảo vào máy tính chỉ bằng cách nhấp đúp chuột vào ổ cứng ảo, từ đó bạn có thể truy cập vào nội dung của ổ ảo. Do đó hãy cẩn thận với file ổ cứng ảo bạn vừa tạo xong với Disk2VHD.

Điều này nghe có vẻ khá tiện lợi, về mặt lý thuyết, bạn có thể tạo một ổ cứng ảo, mở nó, thêm vào vài driver, rồi tháo ổ ảo, gắn nó nó với máy ảo và sử dụng. Tuy nhiên, bạn cần phải ghi nhớ rằng: Khi thực hiện chuyển đổi máy tính thật thành máy ảo, Disk2VHD không phá hủy nội dung của máy thật, máy chủ vẫn còn nguyên và hoạt động bình thường sau khi chuyển đổi. Đây chính là vấn đề.

Hệ điều hành Windows tạo chữ ký cho mỗi ổ đĩa, chữ ký này được sử dụng như một cơ chế giúp Windows xác định ổ đĩa. Vì ổ đĩa ảo copy chính xác ổ đĩa vật lý, nên nó cũng chứa chữ ký giống như ổ đĩa vật lý mà nó sao chép. Vì thế, nếu bạn gắn ổ đĩa ảo vào máy thật đã dùng để tạo đĩa ảo sẽ xảy ra xung đột chữ ký. Windows sẽ cố gắng giải quyết xung đột này bằng cách tạo ra chữ ký mới cho ổ đĩa ảo. Khi làm vậy, Windows sẽ render thành ổ cứng ảo không thể khởi động. Nếu bạn đính kèm ổ đĩa ảo này vào máy ảo, máy ảo sẽ không thể khởi động vì Boot Configuration Database (cơ sở dữ liệu cấu hình khởi động) của ổ đĩa tham chiếu đến một chữ ký ổ đĩa không còn tồn tại.

Một lưu ý quan trọng nữa là bạn phải cẩn thận khi sử dụng công cụ này trên các hệ thống đang chạy. Disk2VHD hoạt động tương tự như cách các ứng dụng sao lưu làm việc. Nó sử dụng Volume Shadow Copy Service (VSS) để tạo ảnh chụp của ổ đĩa cần chuyển đổi. Nhờ đó, không làm thay đổi nội dung của ổ đĩa trong quá trình chuyển đổi, đảm bảo tính toàn vẹn của ổ cứng ảo, nhưng mặt trái của nó là, bất kỳ dữ liệu nào được tạo hoặc sửa đổi trên ổ thật diễn ra trong hoặc sau quá trình chuyển đổi sẽ không được sao chép sang ổ đĩa ảo. Điều này có thể làm mất dữ liệu, đặc biệt trên các hệ thống đang chạy những ứng dụng giao dịch (transactional) cao, ví dụ như Exchange Server. Với máy chủ này nên sử dụng biện pháp sao chép dữ liệu để hỗ trợ quá trình ảo hóa, hoặc triển khai thủ công Exchange Server trên máy ảo hơn là dựa vào Disk2VHD.

Ngoài ra, bạn có thể sẽ phải thực hiện một vài điều chỉnh cho máy ảo trước khi có thể sử dụng nó, ví dụ như cài đặt các dịch vụ tích hợp Hyper-V hay thay đổi cấu hình mạng. Điều này là do trong quá trình chuyển đổi máy chủ vật lý sẽ mất cấu hình địa chỉ IP, vì NIC ảo có tên khác với NIC vật lý. Do đó, bạn phải ghi lại cấu hình địa chỉ IP của máy chủ trước khi ảo hóa để có thể gán các cài đặt đó cho NIC ảo của máy chủ.

## Kết luận

Bạn cũng có thể chạy VHD trên máy ảo Microsoft Hyper-V trên server 2008. Nói tóm lại, Disk2VHD có thể được dùng để tạo ảnh của các bộ máy khác nhau để kiểm tra mà không phải lo lắng sẽ làm nguy hại đến máy thật. Vì vậy nó có thể được dùng trong trường hợp sao lưu máy tính của bạn. Nó hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu cài đặt, và sẽ tạo VHD trong khi máy tính đang hoạt động.