### Cách đổi DNS để lướt web nhanh hơn, tăng tốc Internet

Thay đổi DNS trên Windows có rất nhiều lợi ích, ví dụ như: Truy cập một số website bị chặn, tăng tốc kết nối internet, cải thiện độ ổn định của mạng. Thay đổi DNS là thay đổi cách máy tính sử dụng Domain Name System (DNS), công nghệ cơ bản cho tất cả các trình duyệt web hiện nay. Nó cũng là cách nhanh và miễn phí để tăng tốc Internet. Dưới đây là cách đổi DNS trên Windows 10, Windows 7 và các phiên bản Windows khác. Phần cuối cùng của bài viết, Quản trị mạng dành để nói một chút về việc tại sao thay đổi DNS lại giúp tăng tốc internet.

Nếu chưa hiểu rõ về DNS, cách hoạt động của DNS ra sao, thì bạn đừng bỏ qua bài viết về DNS là gì trên Quantrimang.com nhé.

Trước khi tiến hành đổi DNS, bạn hãy chọn một DNS muốn đổi. Tham khảo danh sách DNS tốt nhất trên Quantrimang.com để chọn được một DNS ưng ý nhé.

# Đổi DNS bằng OpenDNS

Đây là cách đơn giản nhất để thay đổi DNS nhằm tăng tốc độ cho trình duyệt: Sử dụng miễn phí, các máy chủ DNS chạy cực nhanh theo dịch vụ của OpenDNS thay vì dùng máy chủ DNS của ISP. OpenDNS có một nơi lưu trữ DNS khổng lồ, với nhiều máy chủ DNS rải rác trên thế giới. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể tìm được địa chỉ IP giúp bạn vào net nhanh hơn so với các máy chủ DNS của ISP.

Các địa chỉ của máy chủ OpenDNS là 208.67.222.222 (máy chủ DNS chính) và 208.67.220.220 (máy chủ DNS phụ). Để sử dụng các máy chủ OpenDNS, bạn sẽ phải thay đổi một chút trong thiết lập máy tính.

#### Đổi DNS trên Windows 7, Windows 8/8.1 và Windows 10

Nếu đang sử dụng hệ điều hành Windows 7, Windows 8, 8.1 hoặc Windows 10, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

**Bước 1:** Vào **Control Pannel > Network and Sharing Center** hoặc nhấp chuột phải vào biểu tượng mạng trên khay hệ thống, chọn **Open Network and Sharing Center**.



**Bước 2:** Nhấp vào **Change Adapter settings** bên tay trái (dòng thứ 2 từ trên xuống).



**Bước 3:** Chọn kết nối Internet hiện đang dùng, nhấp chuột phải vào và chọn **Properties**.



#### Bước 4:

Nhấp chuột vào Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) > Properties > Gerneral > Use the following DNS server addresses:

- Preferred DNS server: 208.67.222.222
- Alternate DNS server: 208.67.220.220

Local Area Connection Properties	23 1	
Networking	Internet Protocol Version 4 (TCP/	IPv4) Properties
Connect using:	General Alternate Configuration	
Realtek PCIe GBE Family Controller	You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you n	automatically if your network supports eed to ask your network administrator
	for the appropriate IP settings.	
This connection uses the following items:	Obtain an IP address auton	natically
Client for Microsoft Networks	O Use the following IP addres	
Gos Packet Scheduler     Ges Packet Scheduler     Ges Packet Scheduler	IP address:	
<ul> <li>Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)</li> </ul>	Subnet mask:	
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Default gateway:	
Link-Layer Topology Discovery Mapper 1/01     Link-Layer Topology Discovery Responder	Unve	
	Obtain DNS server address	automatically
Instal Uninstal P	OUse the following DNS serve	er addresses:
Description	Preferred DNS server:	208 . 67 . 222 . 222
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The wide area network protocol that provides communic	Alternate DNS server:	208 . 67 . 220 . 220
across diverse interconnected networks.	🕅 Validate settings upon exit	t Advanced

Nhấn OK để hoàn tất việc chọn địa chỉ máy chủ DNS nhằm tăng tốc Internet.

**Bước 5:** Thực hiện cấu hình IPv6, trong cửa sổ Ethernet 2 Properties, chọn **Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) > Properties > Gerneral > Use the following DNS server addresses:** 

- Preferred DNS server: 2620:0:ccc::2
- Alternate DNS server: 2620:0:ccd::2

eneral         You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability.         Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.         Image: Obtain an IPv6 address automatically         Image: Obtain an IPv6 address:         IPv6 address:	
You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings. Obtain an IPv6 address automatically Use the following IPv6 address: IPv6 address:	
Obtain an IPv6 address automatically     Use the following IPv6 address:     IPv6 address:	
Obtain an IPv6 address automatically     Olse the following IPv6 address:     IPv6 address:	
© Use the following IPv6 address: IPv6 address:	
IPv6 address:	
Subnet prefix length:	
Default gateway:	
Obtain DNS server address automatically	٦
O Use the following DNS server addresses:	+
Preferred DNS server: 2620:0:ccc::2	
Alternate DNS server: 2620:0:ccd::2	

Nhấn **OK** để lưu thay đổi.

**Bước 6:** Lưu tất cả các thiết lập và bây giờ bạn đang sử dụng một DNS với khả năng lướt web nhanh hơn. Nhờ DNS này tốc độ Internet đã được cải thiện rất nhiều.

#### Đổi DNS trên Windows XP

Nếu đang sử dụng Windows XP, đầu tiên bạn chọn **Control Panel** --> **Network and Internet Connections** --> **Network Connections**, kích chuột phải vào kết nối mạng trong cửa sổ **Network Connections**, chọn **Properties**. Hộp thoại như hình dưới xuất hiện

eneral Advanced		
Connect using:		
Broadcom 440x 10	0/100 Integrated C	Configure
This connection uses the	following items:	
Registration	ology Discovery Re (IEEE 802.1x) v3.4 ol (TCP/IP)	sponder 4.3.0
<	100	>
Install	Uninstall	Properties
Description		
Transmission Control F wide area network pro across diverse interco	Protocol/Internet Protocol that provides nnected networks.	otocol. The default communication
Show icon in notificat Notify me when this c	ion area when conr onnection has limite	nected ed or no connectivity

Chọn Internet Protocol(TCP/IP) và kích vào Properties

Trong danh sách cuộn xuống, bạn hãy chọn **Internet Protocol (TCP/IP)** và kích vào **Properties**. Trong phần phía dưới của cửa sổ mới xuất hiện, chọn "*Use the following DNS server addresses*". Tại phần the *Preferred DNS server* nhập vào địa chỉ 208.67.222.222. Tại phần *Alternative DNS server* nhập vào địa chỉ 208.67.220.220 (hình dưới). Kích **OK**, kích **Close** và **Close** lần nữa để đóng hết các cửa sổ. Khởi động lại máy tính để các thiết lập bắt đầu có hiệu lực.

eneral	Alternate Configuration	
You car his cap he appr	n get IP settings assigner ability. Otherwise, you ne ropriate IP settings.	d automatically if your network supports eed to ask your network administrator for
⊙ Ob	tain an IP address autor	matically
OUs	e the following IP addre	88:
IP ad	ldress:	
Sübn	iet mask:	
Defa	ult gateway:	1 12 26 20 D
Ооь	tain DNS server addres	s automatically
🕑 Us	e the following DNS ser	ver addresses:
Prefe	rred DNS server:	208 . 67 . 222 . 222
Alterr	nate DNS server:	208 . 67 . 220 . 220
		Advanced

Nhập vào địa chỉ để báo cho máy tính biết bạn sử dụng máy chủ OpenDNS

# Cách đổi DNS Windows Vista

Nếu sử dụng Windows Vista, chọn **Control Panel** --> **Network and Internet** --> **Network and Sharing Center**. Kích vào kết nối **View Status** trên phần bên phải của màn hình. Màn hình **Local Connection Status** xuất hiện như hình dưới, kích chọn **Properties** 

eneral		
Connection —		
IPv4 Connect	tivity:	Internet
IPv6 Connect	tivity:	Local
Media State:		Enabled
SSID:		dd-wrt
Duration:		16:40:25
Speed:		54.0 Mbps
Signal Quality		llee
Details	Wireless Properties	
Activity		
	Sent — 💐	Received
Bytes:	259,903,538	25,578,259
Properties	Disable Diag	gnose

Kích vào Properties để thiết lập sử dụng OpenDNS

Bạn sẽ gặp hộp thoại tương tự như trong Windows XP để thiết lập sử dụng máy chủ OpenDNS.

### Đổi DNS cho toàn bộ mạng máy tính sang OpenDNS

Khi cấu hình một máy sử dụng OpenDNS thì chỉ có máy đó là có thể sử dụng máy chủ OpenDNS. Nếu muốn toàn bộ máy tính trong mạng đều sử dụng được thì bạn phải cấu hình router sử dụng theo máy chủ OpenDNS. Làm theo cách cấu hình router này thì bạn sẽ không phải cấu hình trên từng máy PC riêng lẻ.

Có một số cách để bạn có thể thay đổi router và nó sẽ tùy thuộc vào router mà bạn định cấu hình là dùng ở nhà, trong văn phòng nhỏ hay trong một công ty lớn. Đối với router dùng cho văn phòng nhỏ và ở nhà, bạn sẽ phải truy cập vào router, tìm phần thiết lập DNS và sau đó sử dụng thiết lập OpenDNS 208.67.222.222 cho máy chủ DNS chính và 208.67.220.220 cho máy chủ DNS luân phiên.

Dù chạy mạng nhỏ hay mạng lớn, bạn cũng có thể có lợi là nó nhanh hơn DNS. Ngoài ra dịch vụ còn mang lại cho bạn một số công cụ quản lý DNS như block tên miền, thống kê và lên biểu đồ mạng sử dụng.

Trên router Linksys SRX 400 và nhiều loại router Linksys khác, việc truy cập vào router phải thông qua địa chỉ 192.168.1.1, sử dụng quản trị như mật khẩu và để username trống. Trong trang đã đăng nhập, cuộn chuột xuống phần Static DNS 1, Static DNS 2 và thay đổi nó (như hình dưới), kích vào Save Settings. Khởi động lại router và máy tính trong mạng, toàn bộ máy tính của bạn khi đó sẽ sử dụng máy chủ DNS của OpenDNS.

🥖 Setup - Windows Internet Explo	er,		- 0 ×
💿 💿 = 🖻 http://192.168.1	1/	✓ 4y × Google	۶.
🍲 🐼 😰 Setup		<b>∆ • ⊠ • ⊕</b>	• 🕞 Page • 🔘 Tools • 🦉
Setup	Setup Wireless Security Basic Setup   DONS   MAC Address C	Access Applications & Restrictions Gaming one   Advanced Routing	Administration Sta
Internet Setup			
Internet Connection Type	Automatic Configuration - DHCP 💌		Automatic Configurati DHCP: This setting is more commonly used by Cable
Optional Settings (Required by some ISPs)	Router Name: Host Name: Domain Name: MTU: Auto •		operators. Host Name: Enter the ho name provided by your IS Domain Name: Enter the domain name provided by
Notwork Setup	Size:		SP More E Local IP Address: This address of the router. Subject March, This is the
Router IP	Local IP Address: 192 . 166 . 1 Subnet Mask: 255 . 255 . 0	-	subnet mask of the route
Network Address Server Settings (DHCP)	DHCP Server:      Enable  Disable Starting IP Address: 192,168.1, 100		DHCP Server: Allows the router to manage your IP addresses. Starting IP Address: Ti address you would like to with
	Maximum Number of 50 DHCP Users:		Maximum number of E Users: You may limit the
	Client Lease Time: 0 minutes (0 mer IP Address Range: 192.168.1.100 ~ 192.168	ins one day) .1.149	number of addresses you router hands out. More
	Static DNS 1:         0         0         0         0           Static DNS 2:         0         0         0         0         0	, 0	Time Setting: You may choose Automatically if y wish to use an NTP server
<		- utavia - t.	Nostro use an trivisery
		Internet   Protected Mode: On	€ 100% -

Thay đổi thiết lập DNS trong cửa sổ này để sử dụng máy chủ OpenDNS cho toàn bộ mạng

Lưu ý rằng OpenDNS có thể không làm việc khi sử dụng mạng riêng ảo (Ví dụ, tôi không thể là việc khi sử dụng Cisco VPN). Và nếu đang ở trong một mạng công ty, bạn nên cùng với quản trị viên hệ thống kiểm tra lại trước khi sử dụng OpenDNS.

OpenDNS cũng cho phép bạn tạo shortcut để truy cập những trang ưa thích chỉ bằng việc nhập một từ hay một nhóm từ thay vì phải nhập cả URL. Để làm được việc này, đầu tiên bạn phải đăng ký (tất nhiên là miễn phí), sau đó vào website OpenDNS, truy cập vào tài khoản đã đăng ký, kích vào link Shortcuts. Trên trang vừa xuất hiện, nhập tên ngắn của website trong ô trên và địa chỉ URL trong ô dưới; sau đó kích vào Create Shortcut. Từ lúc này, bạn có thể vào nhanh website đã đặt shortcut bằng cách nhập vào tên ngắn của website đó trong địa chỉ cửa sổ trình duyệt rồi nhấn Enter, toàn bộ URL của website sẽ được điền đầy đủ.



Tạo shortcut trong OpenDNS

## Thay đổi DNS mặc định sang DNS Google để tăng tốc Internet

Phương pháp này rất đơn giản, bạn có thể thay đổi DNS mặc định cực kỳ dễ dàng và sẽ được chuyển sang DNS tốc độ cao hơn, tăng tốc độ tải file và duyệt web. Hãy thực hiện theo các bước dưới đây nhé!

<u>Bước 1:</u> Vào Control Panel > Network and Sharing Center, hoặc nhấp chuột phải vào biểu tượng mạng ở khay hệ thống và chọn Open Network and Sharing Center.

MI CI	introl Panel Items:							-
÷	1 Control Panel >	All Control Panel Items						✓ Ŏ Search
Adju	it your computer's settings							View by: Large icons
	Administrative Tools	AutoPlay	*	Back up and Restore (Windows 7)		BitLocker Drive Encryption	2	Colour Management
2	Credential Manager	Date and	Time 🐻	Default Programs	3	Device Manager	-	Devices and Printers
	Display	C Ease of Ad	coess Centre	File Explorer Options	0	File History	£	Flash Player (32-bit)
A	Fonts	• HomeGro	up 🔗	Indexing Options	P	Internet Options	9	Keyboard
¶₹	Language	🕖 Mail (32-l	bit) 🍼	Mouse	4	Network and Sharing Center	4	Personalisation
3	Phone and Modern	Power Op	tions	Programs and Features	-	Realtek HD Audio Magager	0	Recovery
9	Region	RemoteAy Connectio	pp and Desktop 🌾	Security and Maintenance	۲	Sound	Ş	Speech Recognition
	Storage Spaces	Sync Cent	tre 🧕	System	2	Taskbar and Navigation		Troubleshooting
82	User Accounts	Windows	Defender 🚅	Windows Firewall	6	Work Folders		

Bước 2: Nhấp chuột vào Change adapter settings ở bên trái.

🔿 👻 🛧 😫 > Control F	anel > Network and Internet > Network and	d Sharing Center			
Control Panel Home	View your basic network inform	nation and set up connections			
Change adapter settings	View your active networks	1			
Change advanced tharing settings	Network Public network	Access type: Internet Connections: @ Ethernet			
	Change your networking settings				
	Set up a new connection or net	work			
	Set up a broadband, dial-up or	VPN connection, or set up a router or access point.			
	Troubleshoot problems				
	Diagnose and repair network pr	oblems or get troubleshooting information.			

**Bước 3:** Bạn đang nhìn thấy tất cả các mạng của máy tính, chọn mạng muốn cấu hình để sử dụng DNS của Google, sau đó nhấp chuột phải vào biểu tượng của mạng đó và chọn **Properties**.

Vetwork Connections		6
← → × ↑ 😰 > 0	Control Panel > Netw	vork and Internet > Netwo
Organise 👻 Disable t	this network device	Diagnose this connectio
Ethernet Network Realtek PCIe G	Disable	
h	Status Diagnose	
	😜 Bridge Connecti	ons
	Create Shortcut	
	Delete	
	💎 Rename	
	Properties	

**Buróc 4:** Trong tab Networking > This connection uses the following items > Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) > Properties.

Configure oft Networks Pv4) apper I/O Driver
Configure oft Networks Pv4) apper I/O Driver
Configure oft Networks Pv4) apper I/O Driver
oft Networks Pv4) apper I/O Driver
oft Networks Pv4) apper I/O Driver
exor Protocol
>
Properties
rotocol. The default s communication
P

**Bước 5:** Trong tab General chọn **Use the following DNS server addresses:**, nếu có IP mặc định ở đó, chỉ cần xóa chúng đi, điền vào giá trị DNS của Google là **8.8.8.8** hoặc **8.8.4.4**, nhấn **OK** và khởi động lại mạng.

									Ť.	
-	Internet Protocol Ve	ersion 4 (TCP/IP	V4) Prop	erti	es					
-	General Alternativ	e Configuration								
	You can get IP set this capability. Oth for the appropriate	tings assigned au erwise, you nee e IP settings. address automat	utomatica d to ask y tically	lly if our	yo ne	ur i two	netv ork a	worł adm	k <mark>supp</mark> inistra	oorts ator
E	IP address:	wing IP address:								
C	Subnet mask:									
<	Default gateway	¥1		1		а. С				
C	Obtain DNS so OUse the follow	erver address au ving DNS server	utomatica addresse	lly s:						
	Preferred DNS s	erver:	8	4	8		8	. 8	3	
	Alternative DNS	server:	1	્ય		3	-	2		
	Validate sett	ings upon exit					-	Ad	vance	b

## Đổi DNS bằng DNS Jumper

Đây là ứng dụng giúp thay đổi máy chủ DNS một cách nhanh chóng. Chỉ cần tải DNS Jumper, cài đặt nó trên máy tính, bạn sẽ nhìn thấy một danh sách máy chủ DNS như Google Public DNS, Open DNS, Yandex và nhiều hơn nữa, chọn một máy chủ yêu thích và nhấp vào **Apply DNS**.

Ó)	DNS Jumper v2.0	- D ×
	Select Network Adapter	Please Donate
	- All Network Adapters	
H Apply DNS 2	Choose a DNS Server	
	- Default DNS	v 🔡 🌣 🔎
🐬 Fastest DNS	- Default DNS	
🚿 Flush DNS	Custom DNS	
😳 Options	2. US - OpenDNS 3. US - OpenDNS - 2	ve Time
	4. RU - Yandex	
CLASSED SAL	5. US - Norton ConnectSafe Basic 6. US - Level 3 - A	
Repair of States	🚾 7. US - Level 3 - B	

Với DNS Jumper bạn có thể chuyển đổi sang máy chủ DNS để vào mạng nhanh hơn chỉ với vài cú nhấp chuột thay vì phải thực hiện các bước đổi DNS thủ công.

# Tăng tốc truy cập với file HOSTS

Đây là một cách khác để tăng tốc cho DNS – bằng cách tạo và chỉnh sửa file HOSTS trên chính máy tính của bạn. File này có chứa các địa chỉ URL (còn được gọi là hostname) và các địa chỉ IP trao đổi. Windows đầu tiên sẽ tìm kiếm địa chỉ bạn cần vào trong file này xem đâu là điểm vào của hostname, nếu nó tìm thấy trong danh sách, nó sẽ quyết định sử dụng địa chỉ đó. Chính vì thế, bạn sẽ không thể thoát ra khỏi máy chủ DNS và phải đợi phản hồi lại trước khi có thể vào website.

File HOSTS chỉ là một file văn bản thuần tùy có thể được tạo hay chỉnh sửa thông qua một trình soạn thảo đơn giản như Notepad. Bạn sẽ tìm thấy file HOSTS hiện tại ở trong *C:\Windows\System32\Drivers\Etc\HOSTS* đối với cả Windows XP và Windows Vista (trong một số phiên bản khác, bạn có thể tìm thấy tại *C:\Winnt\System32\Drivers\HOSTS*). File này không có đuôi mở rộng; tên của nó chỉ là HOSTS. Nếu bạn không tìm thấy file nào như vậy có thể tạo nó trực tiếp bằng Notepad.

Mở file HOSTS bằng Notepad, nhập vào địa chỉ IP và hostname những website mà bạn thường vào, ví dụ: 65.182.110.189 quantrimangcom.

Mỗi một điểm vào trong file phải để trên một dòng. Địa chỉ IP phải nằm trên cột đầu tiên và hostname tương ứng trên cột tiếp theo. Cách nhau tối thiếu bằng một dấu cách giữa 2 cột. Khi bạn đã chỉnh sửa file xong, hãy lưu nó lại trước khi thoát.

Bạn phải đảm bảo rằng luôn kiểm tra đều đặn file HOSTS và giữ nó luôn được cập nhật, nếu không bạn có thể bị từ chối truy cập tới một số website. Ví dụ, nếu trang web *www.quantrimang.com* thay đổi địa chỉ IP của nó nhưng file HOSTS của bạn vẫn giữ địa chỉ IP cũ, địa chỉ không chính xác và trình duyệt của bạn sẽ không thể tìm thấy website.

#### Điều chỉnh phần lưu trữ DNS (DNS cache) của Windows

Để tăng tốc DNS, Windows sẽ đặt thông tin DNS trong phần DNS cache của máy tính khi bạn vào trang web. Vì vậy khi muốn vào một website, Windows đầu tiên sẽ tìm kiếm trên DNS cache, gọi chuyển cache, xem nơi mà thông tin DNS chứa chúng. Chính vì thế, nếu nó tìm thấy thông tin trên máy cục bộ, nó sẽ không tìm trong file HOSTS hoặc truy vấn tới máy chủ DNS từ xa để tìm kiếm thông tin IP. Cache được tạo bằng các tên được truy vấn gần đây và các điểm vào được lấy từ file HOSTS.

Cache có chứa cả điểm vào bị từ chối và điểm vào xác thực. Điểm vào xác thực là những điểm DNS tìm kiếm thành công và bạn đã có thể kết nối tới website. Khi Windows tìm kiếm trong cache, nếu tìm thấy điểm vào xác thực nó sẽ ngay lạp tức sử dụng thông tin DNS đó và gửi tới cho bạn website được yêu cầu.

Điểm vào bị từ chối là những điểm không phù hợp được tìm thấy và bạn nhận được thông báo lỗi "*Cannot find server or DNS*" trên trình duyệt. Cũng tương tự như trên, khi Windows tìm kiếm trong cache và tìm thấy điểm vào bị từ chối, nó sẽ trả về thông báo lỗi mà không tiếp tục tìm kiếm site nữa.

Điểm vào bị từ chối có thể là nguyên nhân gây ra vấn đề. Khi bạn cố gắng tạo một kết nối tới website đã bị thông báo điểm vào bị từ chối trong cache, bạn sẽ chỉ nhận được một thông báo lỗi, thậm chí nếu các vấn đề của website đó đã được khắc phục và hiện tại nó có thể vào được.

Bạn có thể giải quyết ván đề này bằng cách sửa đổi Registry. Mặc định thì Windows lưu trữ điểm vào bị từ chối trong vòng 5 phút. Sau 5 phút, chúng sẽ tự động bị xóa trong cache của bạn. Nhưng nếu bạn không muốn điều đó, bạn có thể bắt Windows không lưu những điểm này và như vậy bạn sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề này. Mở Registry Editor bằng cách nhập **Regedit** lên cửa sổ lệnh hoặc trong Vista thì nhập vào ô tìm kiếm rồi nhấn **Enter**. Sau đó vào phần:

# HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache \Parameters

Tạo một giá trị DWORD mới với tên **NegativeCacheTime** và thiết lập cho nó có giá trị là  $\mathbf{0}$  (Giá trị này có thể có ngay từ đầu rồi, còn nếu không hãy sửa lại nó thành 0)

DWORD mới này chính là xác định thời gian (được tính theo giây) để giữ lại điểm vào bị từ chối trong DNS cache. Nếu muốn, bạn có thể giữ lại hoạt động của các điểm vào trong vòng một giây bằng cách đặt giá trị là 1.

Sau khi đã chỉnh sửa xong, hãy thoát khỏi Registry. Để thay đổi bắt đầu có hiệu lực, bạn phải khởi động lại máy tính hoặc xóa toàn bộ cache đã tồn tại trên máy bằng cách sử dụng câu lệnh ipconfig /flushdns trong cửa sổ lệnh. Câu lệnh sẽ xóa toàn bộ DNS cache của bạn (cả điểm vào xác thực lẫn điểm vào bị từ chối) và nó sẽ bắt đầu lưu lại những website bạn vào sau này. Tuy vậy, những điểm vào bị từ chối sẽ không được lưu trong cache nếu bạn đặt DWORD giá trị là 0.

Bạn cũng có thể sử dụng Registry để kiểm soát tổng thời gian điểm vào xác thực được giữ lại trong cache. Mặc định, chúng được giữ lại trong vòng 24 giờ. Để thay đổi mặc định này, bạn vào Registry Editor, đến phần:

## HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache \Parameters

Bạn tạo giá trị DWORD có tên là **MaxCacheEntryTtlLimit** (Nếu nó đã tồn tại thì bạn chỉ việc sửa giá trị, không cần tạo mới). Hãy nhập giá trị **Value** của DWORD đó bằng với thời gian (tính bằng giây) bạn muốn lưu lại điểm vào (đảm bảo rằng bạn sử dụng số thập phân dạng cơ bản).

# Tại sao đổi DNS có thể giúp tăng tốc Internet?

Các máy chủ DNS tồn tại trên Internet và máy tính của bạn liên hệ tới chúng với yêu cầu biên dịch, phân giải tên miền được gọi. Khi sử dụng một nhà cung cấp

dịch vụ mạng (ISP), máy tính của bạn sẽ tự động sử dụng các máy chủ DNS mặc định của ISP; bạn có thể không cần thiết lập DNS. Nếu máy tính của bạn nằm trong mạng của công ty, quản trị viên hệ thống của công ty có thể thiết lập cho máy tính của bạn sử dụng các máy chủ DNS cụ thể nào đó.

Nếu xảy ra việc trễ trong quá trình liên hệ với máy chủ DNS, hoặc nếu máy chủ DNS mất quá nhiều thời gian để phân giải địa chỉ, bạn sẽ phải chờ đợi để vào được web. Thậm chí kể cả khi có đường truyền nhanh nhất trên thế giới đi nữa, quá trình lướt web của bạn cũng có thể bị chậm lại.

Nếu có thể tăng thời gian phân giải tên miền, thì quá trình lướt web của bạn cũng có thể tăng. Và đó chính xác là những gì tôi muốn bạn xem và thực hiện theo các tình huống dưới đây.

Để biết được DNS kết nối tới site có gặp vấn đề hay không, đầu tiên bạn phải sử dụng câu lệnh ping để kiểm tra đối với website không kết nối được:

ping (teen trang web)

Nếu website còn tồn tại, bạn sẽ được trả về kết quả như sau (Chú ý: Các số liệu có thể sai khác đối với từng website):



Nếu website không gặp lỗi, bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Ping request could not find host.

Please check the name and try again.

Đó là đôi điều về DNS, bây giờ chắc bạn đang muốn biết cách để thay đổi DNS giúp tăng tốc lướt web đúng không? Hãy tham khảo một số cách dưới đây nhé.

Trên đây là vài phương pháp đối DNS để tăng tốc truy cập Internet. Bằng cách làm theo những hướng dẫn đơn giản này, bạn có thể dễ dàng tăng tốc độ duyệt web, tải file và có được trải nghiệm Internet tốt hơn.